

NAS 321

Hostování více webů s virtuálním hostem

Hostování více webů a povolení služby DDNS

ASUSTOR COLLEGE

CÍLE KURZU

V tomto kurzu se naučíte:

1. Hostovat weby na ASUSTOR NAS použitím funkce virtuální host
2. Povolit službu DDNS na ASUSTOR NAS

PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI

Předchozí kurzy:

Žádné

Měli byste znát:

Hostování webů

OBSAH

1. Získání vlastní domény

1.1 Pokud máte statickou IP adresu

1.2 Pokud máte dynamickou IP adresu

2. Hostování webů s virtuálním hostem

2.1 Povolení web serveru a přidání virtuálního hosta

2.2 Povolení služby DDNS

1. Získání vlastní domény

Na svém ASUSTOR NAS můžete hostovat několik webů nastavením virtuálních hostů. Před nastavením virtuálních hostů byste měli získat unikátní doménu pro váš ASUSTOR NAS registrací vlastní domény nebo registrací služby DDNS.

1.1 Pokud máte statickou IP adresu

Pokud máte statickou IP adresu, je nejlepší si zaregistrovat vlastní doménu. Společnost, u které máte zaregistrovanou vlastní doménu, vám poskytne službu DNS pro vaši doménu. Jenom potřebuje znát svoji IP adresu a oni vám umožní namapovat vaši doménu na vaši IP adresu.

1.2 Pokud máte dynamickou IP adresu

Pokud máte dynamickou IP adresu, můžete se zaregistrovat pro službu DDNS, která je zdarma a zajistí vám unikátní doménu pro váš ASUSTOR NAS. Službu DDNS poskytuje několik společností. V našem příkladu jsme se rozhodli pro službu no-ip.com. Po zaregistrování budete mít možnost vytvořit unikátní adresu a namapovat ji na vaši dynamickou IP adresu. Společnost bude průběžně kontrolovat vaši IP adresu a zajistí, aby byla vždy správně namapována na vaši doménu.

The screenshot shows the 'no-ip' website interface for adding a new host. The left sidebar has a menu with 'Add Host' circled in red. The main content area, also outlined in red, is titled 'Add a host' and contains the following fields:

- Hostname:** A text input field containing 'asustor' and a dropdown menu showing 'hopto.org'.
- Host Type:** Radio buttons for 'DNS Host (A)' (selected), 'DNS Host (Round Robin)', 'DNS Alias (CNAME)', 'Port 80 Redirect', 'Web Redirect', and 'AAAA (IPv6)'.
- IP Address:** A text input field.
- Assign to Group:** A dropdown menu showing '- No Group -' and a link to 'Configure Groups'.
- Enable Wildcard:** A checkbox and text indicating wildcards are a premium feature with a link to 'Upgrade Now!'.

2. Hostování webů s virtuálním hostem


ASUSTOR NAS podporuje virtuální hosting pro hostování několika domén na jednom NAS.

V následujícím příkladu se podíváme, jak nastavit hostování webu použitím funkce virtuálního hosta.

2.1 Povolení web serveru a přidání nového virtuálního hosta


KROK 1

Zvolte **[Services]** → **[Web Server]** a zaškrtněte **[Enable Web server]** v sekci Web Server a klikněte na **[Apply]**.




KROK 2

Pro zkontrolování, zda vše proběhlo v pořádku, napište do webového prohlížeče IP adresu vašeho NAS. Měli byste vidět stránku s nápisem “Congratulations!”, která je zobrazena níže. Tato stránka je ve sdílené složce “Web” vašeho ASUSTOR NAS. Pokud chcete hostovat web na vašem NAS, musíte ho nahrát do složky “Web” vašeho NAS.




KROK 3

Klikněte na záložku Virtual Host a klikněte na **[Add]**.



KROK 4

Zobrazí se okno pro nastavení virtuálního hosta. Vyplňte potřebné údaje a klikněte na **[OK]** pro dokončení. Váš web by měl být nyní úspěšně hostován na vašem NAS.



2.2 Povolení služby DDNS

Pokud jste se zaregistrovali pro službu DDNS, můžete použít unikátní doménu pro použití s vaším NAS. V následujícím příkladu si ukážeme jak povolit funkci DDNS na vašem NAS.

- ✓ Zvolte **[Settings] → [Ease of Access]** a klikněte na záložku **[DDNS]**.
- ✓ Zaškrtněte **[Enable DDNS service]**.
- ✓ Ze seznamu vyberte vašeho poskytovatele DDNS. Pokud jste se ještě nezaregistrovali pro službu DDNS, vyberte si poskytovatele a klikněte na tlačítko **Sign up now** pro registraci.
- ✓ Vyplňte zbylá potřebná pole a klikněte na **[Apply]** pro dokončení. Služba DDNS by měla být nyní úspěšně povolena na vašem NAS.

